



Film d'animation avec Movie Maker

Movie Maker est une application dédiée au montage vidéo. Plusieurs versions existent. Ici, c'est « Windows Live Movie Maker » (pour Windows 7 ou +) qui est présenté. Pour les versions plus anciennes de Movie Maker, vous trouverez un tutoriel sur : <http://www.ac-grenoble.fr/ien.vienne1-2/spip/spip.php?article60>

Movie Maker

[Ajouter des vidéos et des photos dans Movie Maker](#)

[Importer des photos et des vidéos dans Movie Maker](#)

[Ajouter et retoucher des éléments audio dans Movie Maker](#)

[Monter des films dans Movie Maker](#)

[Une séquence audio démarre après la dernière photo ou vidéo](#)

[Comment résoudre les erreurs fréquentes liées à l'utilisation de Movie Maker ?](#)


[Configuration requise pour Movie Maker](#)

Dernière mise à jour : 29 nov. 2017


Windows Live Movie Maker n'est plus téléchargeable, mais reste fonctionnel. On trouve des tutoriels d'utilisation sur <https://support.microsoft.com/fr-fr/help/18614/windows-essentials>

À la date de mise à jour de ce tutoriel (février 2018), il reste possible d'installer Movie Maker à condition de disposer du fichier d'installation. Si besoin, rapprochez-vous de votre référent numérique.

Si vous avez regardé les tutoriels cités précédemment (<https://support.microsoft.com/fr-fr/help/14030>), vous savez déjà comment importer vos photos. Il faut donc maintenant régler la durée d'affichage de chaque image pour que l'animation soit fluide.



Dans le cadre de droite de Movie Maker, cliquez avec le **bouton droit de la souris** sur une des photos importées et choisissez l'option « **Sélectionner tout** » pour que le réglage de la durée d'affichage s'applique à toutes les photos.





Cliquez ensuite sur « **Edition** » dans le menu « Outils vidéo ». Choisissez la « **Durée** ». Une liste de durées prédéfinies est affichée, mais **vous pouvez saisir manuellement la durée dans le champ de saisie**.

Remarque : La valeur minimale acceptée est 0,03.

Quelques valeurs types :

- 0,04 pour un affichage de 25 images par seconde.
- 0,13 pour un affichage (approximatif) de 8 images par seconde.



Une fois votre film terminé (après avoir ajouté du son si vous le souhaitez), il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le bouton « **Enregistrer le film** » du menu « Accueil ».